




伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）

Ver. 6

データ移行・手順書

は じ め に

本資料は、現在使用されているパソコンの伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のデータ（設定情報、メール情報等）を、他のパソコンへ移行する手順について説明したものです。

なお、保険者エントリー機能をご利用の場合、本手順の実施により保険者エントリー機能のデータ（設定情報、入力情報等）についても合わせて移行することが可能となります。

※ 新しくパソコンを購入し、同端末にそれまで使用していた端末での伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のデータを引き継ぎたい場合等に本手順を実施してください。

※ 本手順ではデータ移行の際に、MO等のリムーバブル媒体を使用します。

目 次


1. 概要	
1. 1 データ移行手順概要	3
2. 移行手順	
2. 1 データ移行元パソコンのバージョンアップ確認	4
2. 2 伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のインストール	7
2. 3 データの退避	8
2. 4 データの復元	9
2. 5 データ移行先パソコンのバージョンアップ	11

1. 概要

1. 1 データ移行手順概要


以下の手順でデータ移行の作業を行います。

データ移行元パソコン



①現在伝送通信ソフトの最新バージョンを使用していることを確認する。

「2. 1 データ移行元パソコンのバージョンアップ確認」参照




③伝送通信ソフトのインストールフォルダをリムーバブル媒体にコピーする。



「2. 3 データの退避」参照


データ移行先パソコン

②伝送通信ソフトをインストールする。




「2. 2 伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のインストール」参照

④退避したリムーバブル媒体のデータを伝送通信ソフトのフォルダにコピーする。




「2. 4 データの復元」参照

⑤伝送通信ソフトの更新プログラムをインストールする。




「2. 5 データ移行先パソコンのバージョンアップ」参照



2. 移行手順


2. 1 データ移行元パソコンのバージョンアップ確認

- ① データ移行元パソコンの伝送通信ソフト(都道府県・市町村版)を起動します。
- ② ツールバーの「プログラム更新」をクリックします。




③ 「受信」 ボタンをクリックします。


新しい更新プログラムがある場合、ダウンロードされますので、適用してください。




新しい更新プログラムがない場合、「ご利用のプログラムは最新です。」メッセージが表示されます。



- ④ メニューバーの [ヘルプ(H)] → [バージョン情報(A)] を選択します。



- ⑤ 表示された最終バージョン履歴の日付、バージョン情報をメモ等に記入してください。



2. 2 伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のインストール

伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）Ver. 6. 0. 0 をデータ移行先パソコンにインストールします。


インストールの手順は伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のインストールマニュアル（「国保中央会 伝送ソフト（都道府県・市町村版）Ver. 6 インストールマニュアル」）を参照してください。

注意


データ移行先パソコンへのインストールは必ずデータ移行元パソコンと同じドライブにインストールしてください。

2. 3 データの退避

- ① データ移行元パソコンの伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）を起動している場合、終了させてください。
- ② リムーバブル媒体（MO等）をセットし、データ移行元パソコンでエクスプローラを起動します。




- ③ 伝送通信ソフト(都道府県・市町村版)をインストールしたフォルダ(規定値は C:\NAA01)を選択し、マウスの右クリックで「コピー」を選択します。




- ④ リムーバブル媒体（MO等）のドライブを選択し、マウスの右クリックで「貼り付け」を選択します。（上述③でコピーしたフォルダが格納されます）

2. 4 データの復元

- ① データ移行先パソコンの伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）を起動している場合、終了させてください。
- ② リムーバブル媒体（MO等）をセットし、データ移行先パソコンでエクスプローラを起動します。




- ③ リムーバブル媒体（MO等）から退避した「NAA01」フォルダを選択し、マウスの右クリックで「コピー」を選択します。
- ④ データ移行先パソコンの伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）をインストールしたドライブ（規定値は「C」ドライブ）を選択し、マウスの右クリックで「貼り付け」を選択します。（上述③でコピーしたフォルダが格納されます）



- ⑤ 以下の手順でフォルダの上書きコピーを行います。


<Windows 10 の場合>

以下の画面が表示されるので「ファイルを置き換える(R)」をクリックします。



2. 5 データ移行先パソコンのバージョンアップ

- ① データ移行先パソコンの伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）の更新プログラム保存フォルダ（規定値は C:\NAA01\Download）に格納されている最新バージョンの更新プログラムをインストールします。
 - ・ Update_NAA6xx.exe（2.1.⑤でメモに記入したバージョンと同じ）
- ② データ移行先パソコンで伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）を起動します。
- ③ 表示されるユーザ ID がデータ移行元パソコンと同じであることを確認してください。



ログイン


ユーザID H00001234560

接続方式 高速回線


☐ データベースの最適化及び保存を行う

OK 処理終了 (X)

- ④ メニューバーの [ヘルプ(H)] → [バージョン情報(A)] を選択します。



- ⑤ 表示された最終バージョン履歴の日付、バージョン情報がデータ移行元パソコンのメモ等に記入した内容と同じであることを確認します。



<個人番号用の鍵の移行について>

個人番号用の鍵は移行されません。個人番号用の伝送ユーザを利用する場合、個人番号用の鍵のインストールを行ってください。

詳細は「伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）別冊マニュアル 個人番号対応編」を参照ください。

URL : <https://www.kokuho.or.jp/system/care/software.html>

都道府県・市町村（介護保険者）向け

次にテストメールを送信し、接続の確認を行います。

接続確認の手順は伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）の操作マニュアル（「伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）Ver. 6 マニュアル」の「4. 1 2. テストメール作成」）を参照してください。

※ セキュリティの警告が表示される場合があります。その場合、ブロックを解除してください。

⑦ 以上で伝送通信ソフト（都道府県・市町村版）のデータ移行は完了です。